



Hier finden Sie einen Leitfaden, wie Sie Ihre Telefonnummer in Ihrer FritzBox einrichten können.


1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FritzBox in Ihrem Web-Browser auf, indem Sie dort „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ in die Adresszeile eingeben. Aktivieren Sie zunächst die erweiterte Ansicht, indem Sie oben rechts auf die drei Punkte klicken und den Regler „Erweiterte Ansicht“ aktivieren.



2. Aktivieren Sie anschließend die IPv6 Unterstützung. Das entsprechende Häkchen setzen Sie unter „Internet“ – „Zugangsdaten“ wie folgt:



Begeben Sie sich links zum Menüpunkt „Telefonie“ – „Eigene Rufnummern“ und klicken weiter rechts auf „Neue Rufnummer“




3. Wählen Sie „IP-basierter Anschluss“ und klicken rechts auf „Weiter“


4. Als Telefonie-Anbieter wählen Sie unbedingt „anderer Anbieter“ aus. Tragen Sie in die Felder „Rufnummer für die Anmeldung“ und weiter unten „Benutzername“ Ihren SIP-Account ein (z.B. 4932229996665) ein. Für die Interne Rufnummer in der FritzBox genügt die Rufnummer selbst, also 12345678.

Zudem wird das SIP-Passwort aus unserer Informationsmail benötigt. Beim Registrar tragen Sie „sip.muenet.net“ ein. Stellen Sie die DTMF-Übertragung auf „RTP oder Inband“ und geben abschließend noch Ihre Ortsvorwahl ein.

Setzen Sie den Haken bei „Rufnummer für die Anmeldung verwenden“ und wählen im Feld „Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über“ unbedingt „nur via IPv6“ aus!



5. Mit einem Klick auf „Weiter“ wird die Rufnummer registriert. Wenn dies erfolgreich ist erscheint das folgende Bild:



Fertig!

Sollten Sie die Schritte durchgeführt haben und noch nicht telefonieren können, stehen wir Ihnen bei Rückfragen gerne unter 0 25 66 – 26 92 96 zur Verfügung.

Ihr MUENET Team